

Добавление поддомена

Рассмотрим три варианта добавления поддомена через ISPmanager и их особенности.

Вариант 1 - поддомен как WWW-домен:

1. Переходим в раздел **WWW домены** (рис. 1, обл. 1) и нажимаем на иконку **Создать** (рис. 1, обл. 2)





Рис. 1

2. В появившемся окне (рис. 2) заполняем необходимые поля.



Новый WWW домен

Доменное имя: subdomain.domain.com 1

Псевдонимы: www.subdomain.domain.com

Корневая папка: auto

IP-адрес: 195.43.83.35 (shared)

E-Mail администратора: webmaster@domain.com

Кодировка:

Индексная страница: index.php 2

Авто поддомены: Отключены

PHP: PHP как модуль Apache 3

Cgi-bin 4

SSI

SSL

Отключить ISPmanager

Ok Отмена

Рис. 2

Доменное имя - вписывается по принципу **поддомен.вашдомен.зона**, в данном случае это **subdomain.domain.com** (рис. 2, обл. 1)

Псевдоним - заполнится сам автоматически

Индексная страница - обычно **index.php** или **index.html** (рис. 2, обл. 2)

PHP - выбираем **PHP как модуль Apache** (рис. 2, обл. 3)

Остальные опции (рис. 2, обл. 4) - устанавливаются исходя из индивидуальных требований

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Данный вариант создания поддомена использует дополнительную запись. Для тарифа, на котором разрешен только 1 сайт, при попытке создать поддомен будет выдано сообщение о превышении лимита количества доменов. Поэтому предпочтительно использование вариантов 2 и 3.

Вариант 2 - Автоподдомены в поддиректории WWW домена:

Особенность данного варианта в том, что файлы вашего поддомена будут располагаться в папке домена. Файлы поддомена **будут доступны для домена**.

1. Переходим в раздел **WWW домены** (рис. 3, обл. 1), устанавливаем курсор на наш домен **domain.com** (рис. 3, обл. 2) и нажимаем на иконку **Изменить** (рис. 3, обл. 3)




Рис. 3

2. В поле **Авто поддомены** устанавливаем значение **В поддиректории WWW домена** (рис. 4, обл. 1)




Рис. 4

3. Переходим в менеджер файлов (рис. 5, обл. 1). Открываем папку **www** (рис. 5, обл. 2), затем **domain.com** (рис. 5, обл. 3)




Рис. 5

4. Нажимаем кнопку **Создать** (рис. 5, обл. 4) и создаем папку **subdomain** (рис. 6). Для этого в поле **Тип** выбираем значение **Папка** (рис. 6, обл. 1) и вводим **Имя поддомена** (рис. 6, обл. 2)




Рис. 6

5. Создаем внутри файл **index.php** или **index.html** с тестовой строкой

6. Если необходимо, чтобы поддомен был доступен по адресам: <http://subdomain.domain.com/> и <http://www.subdomain.domain.com/>, то это можно сделать с помощью символической ссылки. После того, как создали папку нажимаем кнопку **Создать** (рис. 5, обл. 4), затем в поле **Тип** выбираем значение **Ссылка** (рис. 6.1, обл. 1), в поле **Имя** вводим поддомен (рис. 6.1, обл. 2) и в поле **Значение** вводим название созданной папки (рис. 6.1, обл. 3).




Рис. 6.1

Открываем **subdomain.domain.com** в браузере. Если поддомен не открылся, то необходимо дождаться обновления DNS серверов.

Вариант 3 - Автоподдомены в отдельной директории:

Особенность данного варианта в том, что файлы вашего поддомена будут располагаться на одном уровне с папкой домена. Файлы поддомена **не будут доступны для домена**.

1. Переходим в раздел **WWW домены** (рис. 7, обл. 1), устанавливаем курсор на наш домен **domain.com** (рис. 7, обл. 2) и нажимаем на иконку **Изменить** (рис. 7, обл. 3)




Рис. 7

2. В поле **Авто поддомены** устанавливаем значение **В отдельной директории** (рис. 8, обл. 1)




Рис. 8

3. Переходим в менеджер файлов (рис. 9, обл. 1). Открываем папку **www** (рис. 9, обл. 2)




Рис. 9

4. Нажимаем кнопку **Создать** (рис. 9, обл. 3) и создаем папку **subdomain** (рис. 10). Для этого в поле **Тип** выбираем значение **Папка** (рис. 10, обл. 1) и вводим **Имя поддомена** (рис. 10, обл. 2)




Рис. 10

5. Создаем внутри файл **index.php** или **index.html** с тестовой строкой

6. Если необходимо, чтобы поддомен был доступен по адресам: <http://subdomain.domain.com/> и <http://www.subdomain.domain.com/>, то это можно сделать с помощью символической ссылки. После того, как создали папку нажимаем кнопку **Создать** (рис. 9, обл. 3), затем в поле **Тип** выбираем значение **Ссылка** (рис. 10.1, обл. 1), в поле **Имя** вводим поддомен (рис. 10.1, обл. 2) и в поле **Значение** вводим название созданной папки (рис. 10.1, обл. 3).




Рис. 10.1

Открываем subdomain.domain.com в браузере. Если поддомен не открылся, то необходимо дождаться обновления DNS серверов.